

<DELVRY1>  
<IDOC BEGIN="1">

<EDI\_DC40 SEGMENT="1">

<TABNAM>EDI\_DC40</TABNAM>  
<DOCNUM>0000000000000001</DOCNUM>  
<DIRECT>1</DIRECT>  
<IDOCTYP>DELVRY01</IDOCTYP>  
<MESTYP>DESADV</MESTYP>  
<SNDPOR>TEST</SNDPOR>  
<SNDPRT>LS</SNDPRT>  
<SNDPRN>TEST</SNDPRN>  
<RCVPOR>SAPXI</RCVPOR>  
<RCVPRT>LS</RCVPRT>  
<RCVPRN>TEST</RCVPRN>

</EDI\_DC40>

<E1EDL20 SEGMENT="1">

<VBELN>004567890</VBELN> Lieferscheinnummer

<E1ADRM1 SEGMENT="1">

<PARTNER\_Q>AG</PARTNER\_Q> Auftraggeber  
<PARTNER\_ID>0000001001</PARTNER\_ID> Partnernummer

</E1ADRM1>

<E1ADRM1 SEGMENT="1">

<PARTNER\_Q>RE</PARTNER\_Q> Rechnungsempfänger  
<PARTNER\_ID>0000001001</PARTNER\_ID> Partnernummer

</E1ADRM1>

<E1ADRM1 SEGMENT="1">

<PARTNER\_Q>WE</PARTNER\_Q> Warenempfänger  
<PARTNER\_ID>0000001001</PARTNER\_ID> Partnernummer

</E1ADRM1>

<E1ADRM1 SEGMENT="1">

<PARTNER\_Q>OSP</PARTNER\_Q> Versandstelle  
<PARTNER\_ID>0100</PARTNER\_ID> Partnernummer

</E1ADRM1>

<E1ADRM1 SEGMENT="1">

<PARTNER\_Q>OSO</PARTNER\_Q> Verkaufsorganisation  
<PARTNER\_ID>0100</PARTNER\_ID> Partnernummer

</E1ADRM1>

<E1EDT13 SEGMENT="1">

<QUALF>007</QUALF> (Aus) Lieferung  
<NTANF>20090730</NTANF> Start Vorgang

</E1EDT13>

<E1EDL24 SEGMENT="1">

<POSNR>000010</QUALF> Positonsnummer d. Vertriebsbeleges  
<MATNR>000000000000444444</MATNR> Materialnummer  
<ARKTX>1200 2800 2070 080 1 2 U111 U111 2</ARKTX> Kurztext  
<CHARG>4568957889</CHARG> Chargennummer  
<KDMAT>001234567</KDMAT> Material des Kunden  
<LFIMG>10.000</LFIMG> gelieferte Menge  
<VRKME>PCE</VRKME> Verkaufsmengeneinheit  
<MEINS>PCE</MEINS> Basismengeneinheit

</E1EDL24>

<E1EDL43 SEGMENT="1">

<QUALF>C</QUALF>

<BELNR>0023456789</BELNR>

Auftragsnummer des Lieferanten

<POSNR>000010</POSNR>

Positionsnummer Lieferant

</E1EDL43>

<E1EDL41 SEGMENT="1">

<QUALI>001</QUALI>

<BSTNR>4501556987</BSTNR>

Bestellnummer des Kunden

<POSEX>000010</POSEX>

Positionsnummer

</E1EDL41>

</E1EDL20>

</IDOC>

</DELVRY1>